

Einsatzmittel zu einem Einsatz einsetzen

Ein Einsatzmittel aus der Einsatzmittelübersicht kann einem Einsatz zugeordnet werden. Dieser Vorgang erscheint im Protokoll. Künftige Statusänderung dieses Einsatzmittels werden in dem Protokoll dieses Einsatzes geführt.

In der Lagekarte erscheint ein Einsatzmittel am Einsatzort, wenn es diesem Einsatz zugeordnet wurde.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Einsatzmittel einem Einsatz zuzuordnen. Dazu muss der betroffene Einsatz aufliegen. Dies erreicht man über die Liste mit den offenen Einsätzen (rechter unterer Bildschirmbereich).

1. Disposition

Rechte Maustaste auf das Einsatzmittel öffnet das Statusfenster. Ein Mausklick auf den Button **Disponieren** ordnet das Einsatzmittel diesem Einsatz zu. Sendet das Einsatzmittel nun seinen Status „3“ an die Leitstelle, weiß ELS-Professional, welchem Einsatz das Einsatzmittel zugeordnet ist und führt das Einsatzmittel zu diesem Einsatz.

Ein zweiter Klick auf diesen Button entfernt das Einsatzmittel wieder aus der Disposition.

2. Alarmierung

Rechte Maustaste auf das Einsatzmittel öffnet das Statusfenster. Ein Mausklick auf den Button **Alarmieren** öffnet das Alarmieren-Fenster, in dem es richtig alarmiert werden kann. Auch danach ist das Einsatzmittel dem aktuell aufliegenden Einsatz zugeordnet.

Status 3 setzen

Rechte Maustaste auf das Einsatzmittel öffnet das Statusfenster. Ein Mausklick auf „3 Einsatz“ (Beschriftung einstellbar, hier „Einsatz“) ordnet das Einsatzmittel ohne Umwege der Disponierung/Alarmierung dem aktuell aufliegenden Einsatz zu. Dieser Weg wird dann gewählt, wenn kein Alarmierungssystem vorhanden ist oder wenn die Einsatzmittel ihren Status nicht selbst zur Leitstelle senden können.

Die Button-Beschriftungen können in den **Einstellungen** → **FMS-Farben und -text** frei definiert werden.

NEF

Disposition / Alarmierung ▲ ▼ ⓘ

ENr	Einsatz	AL	ST

Für ENr **24** Für ENr **24**

Disponieren Alarmieren Alarm AUS ✕ entfernen

Status setzen - für Einsatz 24

1 Frei	6 ---
2 Wache	7 Fuß
3 Einsatz	8 Sonder
4 vor Ort	9 Anzeige
5 Sprechwunsch	0 NOTRUF

Sonstiges

📄 Material ☰ Statusverlauf ☎ Telefon 🌐 Skype

Rufnamenanzeige

- Rufname + Funktion
- Rufname bei Sonderlage + Funktion
- Rufname + Rufname bei Sonderlage

Stärke / Besatzung / Meldung / Tausch-EM

👤 Name Besatzung	
🗉 Meldung Stärke	Stärke: 0 (0 / 0 / 0) Ausbildungen: 0-0-0-0-0-0-0-0-0
⚠ Meldung	
🔄 Tausch-EM	

Einsatzmittel ist in Sonderlage

🔧 **Eigenschaften** ✕

From:
<http://www.lunasoft.de/dokuwiki/> - **ELS-Professional**

Permanent link:
http://www.lunasoft.de/dokuwiki/doku.php?id=einsatz:em_einsetzen

Last update: **2017/11/25 15:08**

